

Hakbang sa Pagsasabog-tanim sa basang lupa (*Direct Seeding Method*)

1 Gumamit ng barayti na angkop sa pagsasabog-tanim sa basang lupa.

2 Ihandang mabuti ang bukirin para magkaroon ng paunang simula ang pananim kaysa sa mga damo. Ang mga damo ay higit na matibay sa sabog-tanim sapagkat tumutubo sila kasabay ng mga pananim.



Siguraduhing patag ang palayan upang masigurong maganda ang tubo ng mga punla.

3 Pagkatapos mababad ng 24 oras at makulob ng 24-36 oras, patuyuin sa pamamagitan ng hangin ang mga buto bago ang pagpupunla para sa mas madaling pagsasabog. Gumamit ng 40 kilo kada ektarya.

4 Sa panahon ng pagsasabog, panatilihinng basa ang lupa ngunit huwag hayaang magkaroon ng naipong tubig.

5 Saglit na patubigan ang palayan, 3 araw matapos ang pagsasabog upang mapanatili na basa ang lupa.

6 Maaaring maglagay ng pamatay-damo 5-6 araw pagkatapos ng pagsasabog para sa epektibong pagkontrol ng damo.

7 Maglagay ng *pre-emergence herbicide* batay sa rekomendasyon ng pagawaan para sa mas epektibong pagkontrol ng mga damo.

8 Kung kinakailangan, magdamo sa ika 20-25 araw matapos magsabog-tanim upang maalis ang mga damong nakaligtas sa gamot o kaya ay gumamit ng *post-emergence herbicide*.