

For more information, please call/text us at: **0920-911-1398** or visit:
www.philrice.gov.ph | www.pinoyrkb.com | www.openacademy.ph

Pagpapatubo ng punla sa pamamagitan ng basang punlaan (*Wetbed Method*)

- 1** Maghanda ng 400 m² punlaan. Ito ay maaaring:
 - 10 kama na 2 metro x 20 metro bawat isa
 - 20 kama na 1 metro x 20 metro bawat isa
 - 40 kama na 2 metro x 5 metro bawat isa
- 2** Maglaan ng 40 sentimetro na agwat sa pagitan ng mga kamang punlaan para sa mas madaling pamamahala nito.
- 3** Itaas ng 4-5 sentimetro ang kamang punlaan.
- 4** Maglagay ng 5 bag ng organikong pataba.
- 5** Patagin ang ibabaw ng kamang punlaan para sa pantay-pantay na daloy ng tubig at upang mapadali ang pag-agos nito.
- 6** Para sa isang ektaryang bukirin, magpunla ng 20-40 kilo sa 400 metro kwadrado na kamang punlaan.
- 7** Magpunla ng mga buto sa daming 50-100 gramo/metro kwadrado (mga isang dakot). Diligin ang kamang punlaan 2-3 araw pagkatapos magpunla. Unti-unting patubigan ng mga 1-2 sentimetro, depende sa taas ng punla.
- 8** Regular na bantayan ang kamang punlaan para sa maayos na pamamahala.